有線 LAN 設定 Windows10

事前に神戸キャンパス情報システムへ連絡し、ネットワーク情報を取得してください。 PC に LAN ケーブルを接続していない状態で、設定を始めてください。

第1章 操作手順

1. 「スタート」、「設定」の順にクリックします。

	Acrobat Roader DC	
	Canon	
	Canon iP100 series	
	E	
	EPSON	
	X I Excel	
Q	F	
	Fine Woods	
Ľ	🝅 Firefox	
ß	N	
~	設定	
۲ <u>۵</u> ۲	5 Google Chrome	
Ф		
	人ダート 検索するには、ここに入力します	

2. 「ネットワークとインターネット」をクリックします。

設定				-	×
	Windows	の設	定		
	設定の検索		٩		
旦	システム ティスプレイ、サウンド、通知、電源		デバイス Bluetooth、プリンター、マウス		
	電話 Android, iPhone のリンク		ネットワークとインターネット Wi-FI、機内モード、VPN		
Ę2	個人用設定 背景、ロック画面、色		アブリ アンインストール、既定値、オブション の機能		
8	アカウント アカウント、メール、同期、戦場、家 族	合 A字	時刻と言語 音声認識、地域、日付		

3. 「状態」、「アダプターのオプションを変更する」の順にクリックします。

← 設定	- <u> </u>
☆ ホーム	状態
設定の検索	ネットワークの状態
ネットワークとインターネット	
⊕ 状態	
na Wi-Fi	未接続
記 イーサネット	▲ トラブルシューティング
☞ ダイヤルアップ	利用できるネットワークの表示
😵 VPN	ネットワーク設定の変更
⊸ 機内モード	伊 アダプターのオプションを変更する
(y) モバイル ホットスポット	☞ ネットワーク アダプターを表示して接続設定を変更します。
() データ使用状況	長有オプション 接続先のネットワークについて、共有するものを指定します。

4. 「イーサネット」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。



5. 「インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)」を選択し、「プロパティ」をクリックします。

ットワーク 共有		
接続の方法:		
Intel(R) Ethernet Co	onnection (6) I219-V	
		橿成(<u>C</u>)
この接続は次の項目を使用し	ます(<u>O</u>):	
✓ ✓	ク用ファイルとブリンター共和 1ーラ コル パージョン4 (TCP/IPv4) ロトコル ドライパー 利除(U)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
説明 伝送制御プロトコル/インタ ネットワーク間の通信を提 ルです。	パーネット ブロトコル。 相互接 供する、 既定のワイド エリア	続されたさまざまな ネットワーク プロトコ

- 6. 「次の IP アドレスを使う」にチェックを入れ、下記情報を入力し、「OK」をクリックします。
- ※ IP アドレス 神戸キャンパス情報システムから通知された「アドレス」
- ※ サブネットマスク 神戸キャンパス情報システムから通知された「サブネットマスク」
- ※ デフォルトゲートウェイ 神戸キャンパス情報システムから通知された「デフォルトゲートウェイ」
- ※ 優先 DNS サーバー 「10.11.0.20」
- ※ 代替 DNS サーバー 「10.11.0.17」

有線 LAN 設定 Windows10



7. 「OK」をクリックします。



8. PC に LAN ケーブルを接続します。



9. 接続状態になったことを確認します。

🛬 ネットワーク	接続		-	×
$\leftarrow \rightarrow \neg$	个 🛬 > コントロール パネル > ネッ	トワークとインターネット > ネットワーク接続 > V ひ	ネットワーク接続の検索	Q,
整理。	このネットワーク デバイスを無効にする	この接続を診断する この接続の名前を変更する この接続の状況を表示する »	<u>.</u>	0
	ortissl 辺断 PPOP WAN Adapter (ーサネット 2 黒効)	Wi-Fi 接続されていません Intel(R) Wireless-AC 9560 160MHz ギーサネット 3 無効		
F	ortinet Virtual Ethernet Adapter (Fortinet SSL VPN Virtual Ethernet		

10. 設定画面を閉じます。